ULTIM MOD

AÑO XV * No. 296 * 15 DE MAYO DE 1982

¡PATRONES GRATIS!

¡ARREBATADORAS TANGAS!

5 DISEÑOS CON PATRONES PARA SU CONFECCION

ACCESORIOS PARA LA PLAYA:

BOLSAS, COLCHONETA, SHORTS, etc.

DECORACION PRACTICA:

20 COJINES CON MOTIVOS MODERNOS Y COMODO SILLON

MENU ESPECIAL PARA CELEBRAR EL DIA DEL MAESTRO

* SUPLEMENTO DE OBSEQUIO GUARDARROPA PARA SUS NIÑAS: CONFECCION DE VESTIDOS CON PUNTO DE SMOCK

¡CON PATRONES GRATIS!

¡¡¡ TANGAS !!!

* Modelos muuuy sugestivos con audaces líneas de ULTIMA MODA
* Paradisíacos diseños para poner el acento sexy a su ajuar de vacaciones
* Sensacional colección con ritmo tropical
y todo lo que hace falta para realzar sus encantos

INDICACIONES GENERALES

Todos los moldes fueron diseñados para las tallas 32, 34, 36, 38 y 40.

Todos y cada uno de los moldes lleva incluida la costura:
- 1 cm para la costura recta.
- ½ cm para la costura curva.

Los moldes están cuadriculados, y cada cuadrito mide 1 cm x 1 cm.

EMPLEO DEL MOLDE

Método 1 (con molde físico)
- Encima de la plana del molde de regalo, coloca 1 o 2 pliegos de papel transparente.
- Calca la talla deseada.
- Recorta los moldes transparentes y pásalos a la tela siguiendo las indicaciones.

Método 2 (con molde en PDF)
- En papel dibuja una cuadrícula de 1 cm X 1 cm.
- En el papel, con ayuda de la cuadrícula, reproduce a mano el molde que quieres hacer.
- Recorta el molde y pásalo a la tela siguiendo las indicaciones.

MATERIAL:

Molde 1
1 mt de Jersey de Poliéster.
1 mt de forro de Jersey delgado.
1 tubo de hilo al color.
Juego de broches para brassier.
3 mts de bies en color contrastante.

Molde 2
½ mt de tela de Algodón o Jersey.
½ mt de tela para forro de Jersey.
1 tubo de hilo al color.
3 mts de bies (cintas rígidas) en color contrastante.

MODELO 0 (Carioca)

MANERA DE CORTAR LAS PIEZAS.

- El delantero del brassier (pieza DB) se corta doble con forro.
- La espalda del brassier (pieza EB) se corta doble, con forro.
- El delantero de la tanga (pieza DT) se corta doble, con forro.
- La espalda de la tanga (pieza ET) se corta doble, con forro.

CONFECCIÓN

Delantero del brassier.

- En la orilla inferior, pasa una costura con pespunte [remate que consiste en dar una serie de puntadas seguidas e iguales, de manera que queden unidas entre sí] flojo para plegar.

Tiras o tirantes.

- Dóblalos a la mitad.
- Cóselos por toda la orilla (dejando un pedacito sin coser para poder voltear).
- Voltea y cose a mano.

Unión del delantero con la espalda.

- Une el delantero y la espalda del brassier por el costado, haciendo coincidir respectivamente los aplomos 1-1 y 2-2.
- Une los forros del mismo modo.
- Coloca los tirantes y sostenlos con puntadas ocultas.
- Coloca el brassier y el forro, derecho con derecho, incluyendo la cinta para amarrar en la orilla de abajo..
- Cose por todo el alrededor, dejando en los delanteros una abertura para la jareta [dobladillo por donde pasa un cordón].
- En la orilla donde termina el ancho de la jareta [dobladillo por donde pasa un cordón], pasa una costura a máquina.
- En la espalda, dobla el cruce hacia adentro y pon los broches cosiendo la orilla.

Tanga.

- Une el delantero de la tanga con su espalda por los costados.
- Coloca las 2 piezas (tela y forro) derecho con derecho y cose por todo el rededor, dejando alguna de las piernas sin coser para poder voltear.
- Voltea y cose a mano lo que dejaste sin coser.


1.-IPANEMA
Arrrrebatadoras y Super- Sexys
¡TANGAS!

MODELO 1 (Ipanema)

MANERA DE CORTAR LAS PIEZAS.

- El delantero del brassier (pieza DB) se corta doble con forro.
- La espalda del brassier (pieza EB) se corta doble sin costura, con forro.
- El delantero de la tanga (pieza DT) se corta doble, con forro.
- La espalda de la tanga (pieza ET) se corta doble, con forro.
- Corta 4 tiras de 25 cm de largo por 8 cm de ancho, cada una.

CONFECCIÓN

Delantero y espalda del brassier.

- Únelo por los costados haciendo coincidir respectivamente los aplomos 1-1 y 2-2.
- Une el forro del mismo modo.
- Cierra la espalda por el centro.
- Coloca las 2 piezas del brassier, derecho con derecho, y cose por todo el rededor, dejando un pedacito sin coser para poder voltear
- Voltea y cose el pedacito a mano.

Tanga.

- Une el delantero de la tanga con su espalda, por donde se indica en el patrón.
- Coloca las 2 piezas, derecho con derecho, y cose por todo el rededor, dejando un parte sin coser para poder voltear.
- Voltea y cose a mano lo que dejaste sin coser.

2.-CURACAO.

MODELO 2 (Curacao)

MANERA DE CORTAR LAS PIEZAS.

- El delantero del brassier (pieza DB) se corta doble con forro.
- La espalda del brassier (pieza EB) se corta doble, con forro.
- Para los tirantes, corta 2 tiras de 40 cm de largo por 3 cm de ancho, cada una.
- El delantero de la tanga (pieza DT) se corta doble, con forro.
- La espalda de la tanga (pieza ET) se corta doble, con forro.
- Corta 4 tiras de 30 cm de largo por 4 cm de ancho, cada una.

CONFECCIÓN

Brassier.

- En la parte de abajo pasa una costura con pespunte [remate que consiste en dar una serie de puntadas seguidas e iguales, de manera que queden unidas entre sí] flojo, que vaya de la marca "a" a la marca "g".
- Une el delantero del brassier con su espalda por los costados, haciendo coincidir respectivamente los aplomos 1-1 y 2-2.
- Dobla las tiras a la mitad y cose por todo el rededor, dejando un pedacito sin coser para poder voltear.
- Voltea y cose el pedacito a mano.
- Coloca los tirantes en el lugar indicado.
- Coloca las 2 piezas, derecho con derecho, cose por todo el rededor, dejando un pedacito sin coser para poder voltear.
- Voltea y cose el pedacito a mano.
- El derecho y el izquierdo del brassier se cosen de la misma forma.
- Une estas 2 piezas por el centro con un resorte.
- En la espalda del brassier, dobla el cruce y coloca los broches, cosiendo por la orilla.

Tanga

- Coloca las 2 piezas de la tanga, derecho con derecho, y cose el delantero y la espalda por donde se indica.
- Coloca el forro de la tanga, derecho con derecho, y cose por todo el rededor, dejando un pedacito sin coser para poder voltear.
- Voltea y cose el pedacito a mano.
- Dobla las tiras a la mitad y cose por todo el rededor, dejando un pedacito si coser para poder voltear.
- Voltea y cose el pedacito a mano.
- Coloca las tiras en los extremos de los costados de la tanga.

3.-JANEIRO.

MODELO 3 (Janeiro)

MANERA DE CORTAR LAS PIEZAS.

- El delantero del brassier (pieza DB) se corta doble con forro.
- Corta 3 tiras de 50 cm de largo por 4 cm de ancho, cada una.
- El delantero de la tanga (pieza DT) se corta doble, con forro.
- La espalda de la tanga (pieza ET) se corta doble, con forro.

CONFECCIÓN

Delantero del brassier.

- En la orilla inferior, pasa una costura con pespunte [remate que consiste en dar una serie de puntadas seguidas e iguales, de manera que queden unidas entre sí] flojo para plegar.

Tiras o tirantes.

- Dóblalos a la mitad.
- Cóselos por toda la orilla (dejando un pedacito sin coser para poder voltear).
- Voltea y cose a mano.

Unión del delantero con la espalda.

- Une el delantero del brassier con su espalda por el costado, haciendo coincidir respectivamente los aplomos 1-1 y 2-2.
- Une los forros del mismo modo.
- Coloca los tirantes y sostenlos con puntadas ocultas.
- Coloca el brassier y el forro, derecho con derecho, incluyendo la cinta para amarrar en la orilla de abajo..
- Cose por todo el alrededor, dejando en los delanteros una abertura para la jareta [dobladillo por donde pasa un cordón].
- En la orilla donde termina el ancho de la jareta [dobladillo por donde pasa un cordón], pasa una costura a máquina.
- En la espalda, dobla el cruce hacia adentro y pon los broches cosiendo la orilla.
- En la parte superior del brassier, deja una abertura para poner los tirantes dobles.

Tanga.

- Une el delantero de la tanga con su espalda por los costados.
- Coloca las 2 piezas (tela y forro) derecho con derecho y cose por todo el rededor, dejando alguna de las piernas sin coser para poder voltear.
- Voltea y cose a mano lo que dejaste sin coser.

4.-MARACAIBO

MODELO 4 (Maracaibo)

MANERA DE CORTAR LAS PIEZAS.

- El delantero del brassier (pieza DB) se corta doble con forro.
- Para la espalda del brassier, corta 2 tiras de 35 cm de largo por 4 cm de ancho.
- El delantero de la tanga (pieza DT) se corta doble, con forro.
- La espalda de la tanga (pieza ET) se corta doble, con forro.
- Corta 4 tiras de 35 cm de largo por 4 cm de ancho, cada una.

CONFECCIÓN

Brassier.

- En el centro de cada lado forma unas pinzas.
- Haz lo mismo con el forro.
- Dobla las tiras a la mitad y cose por todo el rededor, dejando un pedacito sin coser para poder voltear.
- Voltea y cose a mano lo que dejaste sin coser.
- Coloca las 2 piezas del brassier (tela y forro) y cose por todo el rededor, dejando un pedacito sin coser para poder voltear, preferentemente en el costado.
- Voltea y cose a mano lo que dejaste sin coser.
- Haz el otro lado del mismo modo.
- En la parte de atrás, coloca las cintas en cada extremo.
- En los extremos de los delanteros, pega las cintas centradas y amarra juntando ambas piezas.

Tanga

- Une el delantero de la tanga con su espalda, por donde se indica, y cóselos sin desdoblar.
- Coloca el forro, derecho con derecho, y cose por todo el rededor, dejando un pedacito sin coser para poder voltear.
- Voltea y cose a mano lo que dejaste sin coser.
- En los extremos de la parte superior, pega las cintas y amarra el costado.



Cada cuadro mide 1X1 cm^2.



Cada cuadro mide 1X1 cm^2.



Cada cuadro mide 1X1 cm^2.

Cada cuadro mide 1X1 cm^2.

TABLA COMPARATIVA (CANTIDAD DE TELA)

	MODELO	TANGA (delantera) [3 estilos]	TANGA (espalda) [2 estilos]	BRASSIER [3 estilos]
0		Mayor	Mayor	Mayor
1		Media	Mínima	Media
2		Mínima	Mayor	Media
3		Mínima	Mínima	Mínima
4		Mayor	Mayor	Mínima

Tanga **#0** = Tanga **#4**

SUGERENCIAS

- Según tu gusto, puedes usar telas estampadas, lisas, o de cualquier diseño que te guste. Y en la cadera puedes emplear argollas y cadenitas.
- Dependiendo del color y grosor de la tela que utilices para confeccionar tus tangas, puedes omitir el forro de la parte trasera (e incluso delantera) de la tanga.
- Para que las tangas duren mucho, puedes emplear tela **AntiCloro** o tela **PBT**.
- Puedes usar tus tangas como prendas de **lencería**, para lo cual necesitas confeccionarlas con tela adecuada (como algodón). También necesitas realizar algunas modificaciones como suprimir los nudos de la cadera.
- **Hazte vegetariana**. Puedes consultar nutriólogos vegetarianos.

Tela **AntiCloro** en: http://www.deportextil.com/
Tela **PBT** en: http://telcotextil.com.mx/tiendas/

POSIBLES COMBINACIONES ADICIONALES DE TANGAS (CANTIDAD DE TELA)

	MODELO	TANGA (delantera)	TANGA (espalda)
5	-	Mayor	Mínima
6	-	Media	Mayor